

## BELADINGEN

Een heel nieuw begrip is belading en beladingsdichtheid

Floriday verwacht dat u beladingen definieert.

Belading wil zeggen wat past er op een volle kar met welk fust en inhoud.

U kunt / moet dus meerdere type beladingen maken die u vervolgens kunt selecteren bij uw aanvoer

Deze soorten beladingen kunt u vanuit FlowerForm aanmaken en gebruiken.

Toelichting ;

U dient een standaard belading voor een kar te definiëren. Dit is wat er standaard op een kar past  
Bijv 1 kar met 27 fusten 566 met 3 lagen met een hoogte per laag van 55 cm

U mag dan uiteraard wel een EAB maken met een lager aantal fusten maar kiest dan toch voor een van de voorgedefinieerde beladingen.

Ook met meer fusten dan op 1 kar rekent Floriday automatisch de belading per kar uit

Restkarren mogen n.l. niet meer !!!

Dus u heeft gekozen voor belading 27 fusten 566 met 3 lagen

U voert 75 fusten aan , dan maakt Floriday daar automatisch 3 karren met 25 fusten van en dient u deze ook zo aan te voeren.

Indien u altijd maar 1 fustcode gebruikt met altijd de zelfde inhoud en transporthoogte volstaat 1 type belading.

Beladingen aanmaken kan op 3 manieren.

MENU → GEGEVENSBEHEER → BELADINGEN

MENU → PRODUCTEN → Bij het aanmaken of wijzigen van een product (Klik op plusteken rechts)

Scherm EAB / Partij aanmaken → De ... (stippeltjes aanklikken naast belading)

### 1) MENU → GEGEVENSBEHEER → BELADINGEN

Beladingsdichtheid omschrijving	Fustcode	Lagen/kar	Fusten/laag	Fustinhoud	Totaal fusten op kar	Transporthoogte	Transportmidd
2 x 9 x 100 Fust 997 (Stapelwagen)	997	2	2	9	100	18	80 Stapelwagen
2 x 9 x 100 Fust 996 (Stapelwagen)	996	2	2	9	100	18	85 Stapelwagen
3 x 9 x 0 Fust 0 (Stapelwagen)		3	3	9	27		Stapelwagen
3 x 9 x 150 Fust 566 (Stapelwagen)	566	3	3	9	150	27	50 Stapelwagen
3 x 9 x 150 Fust 577 (Stapelwagen)	577	3	3	9	150	27	55 Stapelwagen

Klik rechts op TOEVOEGEN

Dit is uw invulscherm

U ziet links de verplichte onderdelen en rechts de optionele

Nieuwe belading toevoegen

OK Toevoegen Opslaan als... Verwijderen Annuleren

**Beladingsdichtheid:** Geeft aan hoe één volle kar beladen zou worden..

**1** Verplicht in te vullen

Transportmiddel Stapelwagen / Veilingk

Aantal lagen per kar 3

Aantal fusten per laag 9

Fustcode 566

Fustinhoud 150

**2** Optioneel

Aantal bossen per fust

Transporthoogte

Afgeleide waarden (niet aan te passen)

**3** Omschrijving 3 x 9 x 150 Fust 566 (Stapelwagen)

Aantal stuks op kar

Aantal fusten op kar 27

U begint bij transportmiddel en kunt kiezen uit 5 mogelijkheden door op het 3 hoekje te klikken  
Vervolgens voert u de 4 andere verplichte items in.

U ziet bij ( 3 ) dat er door FlowerForm automatisch een naam gegeven wordt waarmee u deze belading later kunt zoeken/selecteren

Om op te slaan klikt u op OK.